

A) Importoptionen für Auftragsdaten

Ebene	Bereich	Details	DSV	1:1	Matching	Interpretation	Hinweise		
Auftrag	Technisch	Auftragsquelle	DSV	DSV	DSV	DSV	DSV		
		Anlagentyp	Neuanlage Aenderung Storno						
		Importstatus		x				Wird von cs gesetzt	
		Importerror		x				Wird von cs gesetzt	
		Referenznummer		x	x				
		Revision		x				Wird von cs gesetzt	
		Auftragsdatum *		x					
		Rückhaltegrund		x				Je nach Einstellungen bei den Container Import Konfigurationen, wann Aufträge zurückgehalten werden. Haken wird von cs gesetzt, wenn ein Rückhaltegrund eingetragen ist.	
		Zurückgehalten		x					
		Angelegt am		x				Datum entspricht dem Importdatum	
		Auftrag		x				Auftragsnummer wird von cs vergeben	
		Niederlassung			x		x		
	Auftraggeber	Auftraggeber *		x			x	Lesen Sie hierzu Interpretation 5	
		Teilnehmercode Auftraggeber		x		x			
		Name Ansprechpartner Auftraggeber		x		x			
		E-Mail Ansprechpartner Auftraggeber		x		x		Ist ein Textfeld für einmaliges Matching des Ansprechpartners vom Auftraggeber	
		Telefon Ansprechpartner Auftraggeber		x		x			
	Auftragskategorie	Import / Export	Import	x		x		DST = Import	
			Export	x		x		ORG = Export	
			Umfuhr						
		Voll / Leer	Voll						
			Leer						
		Auftragstyp	Seitenlader	x		x	x	Lesen Sie hierzu Interpretation 4	
			Kippchassis						
	Auftragsvariante								
	Auftragsgruppe		x			x	Wir übernehmen die Referenz 1 in das Feld Auftragsgruppe		
	Container	Containernummer		x	x				
		Siegelnummer		x	x				
		Minimaltemperatur		x	x				
		Maximaltemperatur		x	x				
		Ladeschluss Schiff		x	x				
		Höhe Container							
		Länge Container		x	x	x			
		Typecode Container		x	x	x		Ist gleichzeitig ein Textfeld für einmaliges Matching des Containertyps	
	ISO-Code Container			x	x	x			
	Gewicht	Nettogewicht Container		x	x				
		Bruttogewicht Container		x	x				
	Referenzen	Referenz 1		x	x				
		Referenz 2		x	x				
		Referenz 3							
	Verschiffung	Hafen		x		x			
		Schiff		x		x			
		Reeder		x		x			
	Checkboxes	Kippchassis							
Hochsicherheitsiegel									
Seitenlader			x			x			
Heckbündig									
Aktiv gekühlt			x	x					
Gefahrgut			x	x					
Zollware									
NCTS / T1									
Solas wiegen									
Bemerkungen	Bemerkung		x	x					
	Wichtiger Hinweis								
	Bemerkung Fahrer								
	Bemerkung Disponent								
	Bemerkung Abrechnung								
	Fahrtentkopf								
Wegpunkt	Technisch	Position		x	x				
		Externe Wegpunkt-ID		x	x				
	Verkehrsträger	Verkehrsträger		x		x		Es gibt drei Arten von Verkehrsträgern: TRK = Truck / RAI = Rail / BAR = Barge	
		Zeiten	Datum von	x				Lesen Sie hierzu Interpretation 1	
	Datum bis	x							
	Aufsatteln von								
	Aufsatteln bis								
	Gestellungszuhrzeit abstimmen								
	Ohne Gestellungstermin								
	Wegpunktyp	Aufnahme	Aufnahme	x		x	x		
			Gestellung / Einzel	x		x	x		
			Gestellung / Mehrfach	x		x	x		
		Wegpunktyp	Umsetzen	x		x	x		Lesen Sie hierzu Interpretation 2
			Umsatteln	x			x		
			Zoll	x		x	x		
			Solas	x		x	x		
	Rückgabe	x		x	x				
	Adresse	Teilnehmercode Adresse							
		Kommunikationsweg							
		Längengrad							
		Breitengrad							
		Name 1 Adresse		x	x	x			
		Name 2 Adresse							
		Straße		x	x	x		Ist gleichzeitig ein Textfeld für einmaliges Matching der Adresse.	
		Ort		x	x	x			
		PLZ		x	x	x			
		Land		x	x	x			
	Name Ansprechpartner			x	x				
		E-Mail Ansprechpartner		x	x			Ist gleichzeitig ein Textfeld für einmaliges Matching des Ansprechpartners.	
		Telefon Ansprechpartner		x	x				
Bemerkung 1			x	x					
Bemerkungen	Bemerkung 2		x	x					
	PIN		x	x					
Informationen	Freigestellt								
	Hafen / Terminal		x		x	x	Lesen Sie hierzu Interpretation 3		
	Hafen UN/LOCODE		x	x	x				
	Schiff		x		x				
	Schiffs-Call-Sign		x	x	x				
	Reeder		x		x		Wird für Aufnahme und Rückgabe in die Wegpunkte geschrieben		
	Reedercode		x	x	x				
	Bahnoperateur								
Buchung durch									
Avis	Info zum Avisieren								
	ETSETA		x	x					

A) Importoptionen für Auftragsdaten

Ebene	Bereich	Details	DSV	1:1	Matching	Interpretation	Hinweise
Ladungsinhalte		Position	x	x			
		Inhaltsbeschreibung	x	x			
		Nettogewicht					
		Bruttogewicht	x	x			
		Menge	x	x			
		Lademittel					
		Zolltarifnummer					
		Warenwert					
		Währung					
		Zollregistriernummer 1	x	x			
		Zolltypnummer 1	x	x			Es wird aktuell nur eine MRN Nummer übermittelt.
		Zollregistriernummer 2					
		Zolltypnummer 2					
		Zollregistriernummer 3					
		Zolltypnummer 3					
		ATB Position					
Zollverfahren							
Abfallnummer							
Abfallname							
Packstückart			x	x			
Gefahrgut		Position					
		ADR Klasse					
		Flammpunkt					
		Menge					
		Verpackungscode					
		Leerverpackungscode					
		Nettogewicht					
		Bruttogewicht					
		Netto Explosivmasse					
		Name					
		Tankcontainer					
		UN Nummer					
		Verpackungsgruppe					
		Gefahrenauslöser					
		Tunnelbeschränkungscode					
		Gefahrautverpackung					
Multiplikator							
Beförderungskategorie							
Klassifizierungscode							
Gefahrnummer							
Abrechnung		Position					
		Artikelname	x		x	x	Im Standard schreiben wir den Artikeln "Fracht" in das Feld.
		Menge	x	x			
		Einzelpreis					
		Gesamtpreis	x	x			
		Bemerkung	x	x			Wenn in der Übermittlung Buchstaben und Zahlen enthalten sind, wird der Inhalt in das Feld übernommen.
Währung							
Währung Kürzel							
		Dokumententyp					
		Datentyp	XML	x			
			JSON				
			INT				
Weitere Dokumente/PDFs	IFTMIN						

B) Rückmeldungsoptionen für Auftragsdaten

Ebene	Details	DSV	Bemerkung
Auftrag	Technische Quittung		Auftrag wurde korrekt empfangen und verarbeitet
	cs Auftragsnummer	x	
	Kaufmännische Auftragsbestätigung		Auftragsbestätigung über rechte Maustaste in Auftragsliste
	Kaufmännische Auftragsablehnung mit Grund		Auftragsablehnung über rechte Maustaste in Auftragsliste
	Fahrt wurde disponiert (LKW- u. Chassiskennzeichen)		Nachricht bei Disposition oder Änderung
	Planzeiten Wegpunkte bei Disposition und nach Durchführung		Wegpunkte brauchen hier im Auftragsimport eindeutige ID für Rückmeldung
	LKW losgefahren > Auftragsstatus in Durchführung		Wenn Fahrer auf Fahrer-App Tour startet
	Istzeiten der Wegpunkte	x	Es wird der Status Abgeschlossen aus der Gestellung übermittelt.
	Containernummer	x	Falls diese in cs JOB oder Fahrer-App erfasst wird
	Containertyp		
	Container Länge		
	Container Höhe		
	Container ISO Code		Falls dieser in cs JOB oder Fahrer-App eingetragen oder geändert wird
	Container Tara-gewicht		Falls dieses in cs JOB oder Fahrer-App erfasst wird
	Container Nettogewicht		Falls dieses in cs JOB oder Fahrer-App erfasst wird
	Container Bruttogewicht		Falls dieses in cs JOB oder Fahrer-App erfasst wird
	Fahrzeug Kennzeichen	x	Es wird das Kennzeichen des disponierten Fahrzeug übermittelt.
	Anhänger Kennzeichen		Es wird das Kennzeichen des disponierten Anhänger übermittelt.
	Siegelnummer		Falls diese in cs JOB oder Fahrer-App erfasst wird
	Auftragsstatus		Wenn alle Fahrten gefahren
Kundenrelevante Papiere		Wenn diese gescannt oder archiviert werden, oder digitale Unterschrift auf Fahrer-App	